

Eduroam för Windows XP med inbyggda protokoll

1. Välj eduroam bland dina trådlösa nätverk och klicka på knappen Anslut.



Vid eduroam står det nu att "referenser krävs".

2. Klicka på "Ändra avancerade inställningar". Välj fliken "Trådlösa nätverk". Välj nätet eduroam i rutan "Önskade nätverk" och klicka på egenskaper


3. I rullisten för nätverksautentisering skall WPA2 vara ifyllt. I rullisten för Datakryptering skall AES vara valt.

The image shows a Windows dialog box titled "eduroam egenskaper" with three tabs: "Association", "Autentisering", and "Anslutning". The "Autentisering" tab is selected. The dialog contains the following fields and options:


- Nätverksnamn (SSID): eduroam
- Anslut även om nätverket inte sänder:
- Nyckel för trådlöst nätverk**
- Det här nätverket kräver en nyckel för följande:
- Nätverksautentisering: WPA2
- Datakryptering: AES
- Nätverksnyckel: [Empty text box]
- Bekräfta nätverksnyckel: [Empty text box]
- Nyckelindex (avancerat): 1
- Nyckeln delas ut automatiskt
- Detta är ett dator-till-datornätverk; trådlösa åtkomstplatser används inte

Buttons: OK, Avbryt

4. Klick på fliken Autentisering. Välj Protected EAP (PEAP) i rullisten EAP-typ




5. Klicka sedan på Egenskaper. Markera Kryssrutorna "Bekräfta servercertifikat" och "Anslut till följande servrar:" skriv in texten "radius1.lu.se;radius2.lu.se" i textfältet. Rulla ner till **GTE CyberTrust Global Root** och markera kryssrutan.



6. Välj Secured Password (EAP-MSCHAP v2) i rullisten för autentiseringsmetod.

7. Klicka på "Konfigurera" och verifiera att rutan för "När jag ansluter" skall vara tom



8. Du skall nu få upp en ruta för Användarnamn och lösenord när du ansluter till Eduroam. Fyll i din stil eller LUCAT-identitet med @lu.se efter. Ex. ldc-test@lu.se. **OBS du skall inte fylla i din e-postadress.** Om du inte får upp rutan, försök att dubbelklicka på nätverket eduroam igen i punkt 1.

Fyll i ditt lösenord för din STIL- eller LUCAT-identitet.

Fältet för domän skall vara tomt.

Klicka sedan på OK. Du skall nu kopplas upp mot eduroam.

